

# INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA

NOMBRE:SENDER ARIEL DONIS YUMAN

PROF: GUSTAVO BLANCO

MATERIA: REPARACION



### RROCESO INSTALACION WINDOWS (98)

#### Pasos para la instalación:

- 1. Preparación del disco:
  - Si el disco está vacío o quieres particionar, usa FDISK desde un disquete de arranque para crear particiones.
  - o Después, formatea la partición con format c: desde la línea de comandos.
- 2. Arrancar desde el medio de instalación:
  - o Inserta el disquete de arranque o el CD de instalación de Windows 98.
  - o Configura el BIOS para que inicie desde el CD-ROM floppy disk.
- 3. Comenzar la instalación:
  - o Después de arrancar, Windows 98 cargará y comenzará a instalarse.
  - o Se te pedirá que aceptes los términos de la licencia.
- 4. Seleccionar el disco y el directorio de instalación:
  - Elige la partición donde quieres instalar el sistema operativo (usualmente
     C:).
  - o El sistema copiará los archivos de instalación al disco duro.
- 5. Configuración inicial:
  - o Windows buscará tu hardware y lo instalará automáticamente.
  - o Configura la fecha, la hora y la zona horaria.
- 6. Instalar controladores y finalizar:
  - o Una vez que se complete la instalación, Windows puede pedirte que instales controladores específicos para tu hardware (tarjeta gráfica, sonido, red).
  - Asegúrate de tenerlos listos (puedes obtenerlos desde el sitio web del fabricante o un CD de controladores).

## Consejos finales:

Actualización: Después de la instalación, es recomendado aplicar cualquier parche disponible para mantener el sistema seguro (aunque, dado que Windows 98 ya no recibe soporte, es más una cuestión de estabilidad).

Compatibilidad: Si el hardware es moderno, tener en cuenta que algunos dispositivos podrían no tener controladores para Windows 98.

## PREPARACION DE INTALACION

- 1. Disco de instalación de Windows 98 (CD o disquete de arranque).
- 2. Espacio en disco: Al menos 1.5 GB.
- 3. Hardware mínimo:
  - o Procesador de 66 MHz o superior.
  - o 16 MB de RAM (mejor con 32 MB o 64).
  - o Unidad de CD-ROM o disquete de arranque